
iGznnControlPro

Manual ilustrado de uso • instalação • configuração • solução de problemas

Este guia foi montado para ser simples e direto, com imagens e passo a passo para que qualquer usuário consiga configurar o programa, conectar o celular, controlar o setup e usar os recursos principais sem complicação.





O que você encontra aqui: instalação do EXE, primeiro acesso no celular, pareamento de PCs, Discord, OBS, Sonar, sensores, energia/Wake-on-LAN, APK Android, PDF de ajuda e envio de logs.

1. Comece por aqui

Se você quer apenas fazer funcionar o básico rapidamente, siga este resumo:


- No PC principal, execute **iGznnControlPro.exe** e escolha **Usar este PC como central**.
- No celular, escaneie o QR Code ou abra o painel pelo navegador.
- Se tiver outro PC, use **Conectar a outra central** e finalize o pareamento.
- Se quiser ligar PCs desligados, instale o **iGznnControlPro.apk** no celular e importe os computadores pela aba Energia.
- Para ajuda rápida, use os botões **Manual**, **Exportar logs** e **Reparar sensores**.

Arquivo	Para que serve
iGznnControlPro.exe	Programa principal para Windows: central, pareamento, recursos e ferramentas.
iGznnControlPro.apk	App Android para ligar PCs via Wake-on-LAN mesmo quando a central estiver desligada.
Manual_iGznnControlPro.pdf	Guia ilustrado com instruções, dicas e solução de problemas.

Observação importante: algumas funções dependem de hardware compatível, permissões do Windows, rede local e programas instalados no PC, como Discord, SteelSeries GG / Sonar e OBS.

2. Instalação no Windows

O executável reúne o painel local e as ferramentas do programa. Ao abrir, a janela principal permite escolher o modo do computador e acessar recursos importantes.



- **Usar este PC como central:** transforma este computador no host do painel.
- **Conectar a outra central:** utiliza este PC como computador adicional do setup.
- **Minimizar à bandeja:** mantém o programa ativo sem ocupar espaço na tela.
- **Manual de uso (PDF):** abre este manual diretamente pelo programa.
- **Exportar logs / Reparar sensores / Energia / Discord:** atalhos rápidos para manutenção e integração.

Dica: se o Windows pedir permissão de firewall ou de administrador, aceite quando estiver instalando ou configurando recursos como energia e sensores.

3. Primeiro acesso pelo celular

Depois de iniciar a central, o programa mostra um QR Code ou um endereço local. Use o celular conectado na mesma rede Wi■Fi para abrir o painel.






- Abra o painel no navegador do celular.
- Toque em **+ App** ou use a opção **Adicionar à tela inicial** do navegador para instalar o painel como app web (PWA).
- O painel lembra o dispositivo autorizado por longo período, então você não precisa repetir todo o processo a cada uso.
- Se o endereço mudar, reserve o IP da central no roteador para facilitar o acesso fixo.

4. Como usar com 1 PC ou 2 PCs


O iGznnControlPro funciona tanto em um único computador quanto em dois ou mais. Para setups com PC Gamer + PC Stream, faça o pareamento entre eles.




- **1 PC:** use apenas a central e controle tudo no mesmo computador.
- **2 PCs:** inicie a central em um deles e conecte o segundo pelo botão de pareamento.
- Os computadores pareados são lembrados, assim como o último dispositivo selecionado.
- Você pode renomear os PCs e remover um pareamento quando quiser.

5. Painel principal, botões e automações


O coração do iGznnControlPro é o painel de controle personalizável, no estilo Stream Deck, onde você cria botões, páginas, perfis e macros.






- Crie botões para abrir programas, executar atalhos, trocar cenas, controlar áudio ou enviar comandos para outro PC.
- Use cores, imagens, GIFs, ícones e nomes personalizados para organizar seus comandos.
- As macros permitem várias ações em sequência, por exemplo: abrir OBS, abrir Discord, ativar cena e iniciar live.
- Os botões e páginas ficam salvos no perfil do usuário.

6. Widgets e controle remoto da tela






- **Widgets:** mostram informações como sensores, relógios, contagem regressiva, volume e outros dados úteis.
- **Controle remoto:** permite visualizar a tela do PC e interagir com mouse e teclado quando necessário.
- Para uso com jogos, prefira controles que não mudem o foco da tela principal, como Discord em segundo plano, Sonar e WoL.


7. Sensores AMD, Intel e NVIDIA

Na aba Hardware, o programa exibe uso, temperatura, clocks, memória e outros sensores, conforme o hardware e os drivers permitirem.



- Se os sensores não carregarem, use **Reparar sensores** no executável.
- Para alguns hardwares, certos campos podem não existir; isso depende do dispositivo e do driver.
- Se houver falha no download ou na ativação dos sensores, exporte os logs e envie para análise.

8. OBS, áudio e SteelSeries Sonar





- Use a aba OBS para trocar cenas, iniciar ou encerrar stream e organizar recursos da live.
- Na aba Áudio, você pode ajustar volumes por aplicativo.
- Se o SteelSeries Sonar estiver aberto, o iGznnControlPro consegue ajustar os canais do Sonar sem tirar o foco do jogo.
- É possível escolher mixers ou programas externos instalados no PC.

9. Discord pelo painel

O controle do Discord foi pensado para reduzir a necessidade de alternar janelas. Dependendo da configuração, parte das funções acontece em segundo plano.




- É possível abrir a aba Discord no painel e usar funções configuradas no programa.
- Para troca de canal, microfone e fone, a integração depende da autorização/configuração compatível com o Discord no PC.
- Se algo não responder, confira as autorizações, os atalhos e a seção de logs.
- Para jogos competitivos, a meta é manter o controle sem sair da tela principal.

Se uma função do Discord não responder, exporte os logs e teste também com atalhos configurados no próprio Discord. Isso ajuda a identificar se a limitação é da conta, do cliente ou da integração.

10. Energia, Wake-on-LAN e APK Android

A aba Energia serve para ligar, desligar, reiniciar ou suspender computadores. O APK Android serve para ligar os PCs mesmo quando a central estiver desligada.






- No Windows, use **Energia / WoL** e depois **Preparar Windows (administrador)**.
- O Wake-on-LAN exige placa de rede compatível, cabo Ethernet e fonte ligada à tomada.
- Se a BIOS do PC desativar o WoL, será necessário habilitar manualmente as opções de energia compatíveis.
- No Android, o APK salva os computadores e permite tocar em **Ligar** ou **Ligar todos os PCs e abrir painel**.


11. Bandeja do Windows, ajuda e PDF integrado

Para quem usa o programa diariamente, vale a pena deixá-lo rodando em segundo plano.

- Use **Minimizar à bandeja** para manter o iGznnControlPro ativo próximo ao relógio do Windows.
- No menu da bandeja, você pode abrir o programa, abrir o manual e sair/desconectar.
- O botão **Manual** abre este PDF no Windows e também pode ser acessado pelo painel móvel.



12. Logs, manutenção e solução de problemas





Painel não abre no celular
Verifique se o celular e o PC estão na mesma rede, confirme o firewall e tente o QR Code novamente.

Sensores falhando
Use o botão Reparar sensores e depois Exportar logs se o problema continuar.

Discord ou Sonar não respondem
Confirme se os programas estão abertos no PC correto e teste novamente.

Wake-on-LAN não liga o PC
Confira BIOS, cabo de rede, MAC salvo e se a fonte permanece energizada.

Antivírus marcou falso positivo
Evite distribuir sem testar e mantenha transparência. Recursos de automação e empacotamento podem chamar atenção de antivírus.

Sempre que algo não funcionar, gere os logs pelo executável ou pelo painel. Isso facilita localizar o erro certo e corrigir sem adivinhação.

13. Resumo final

Com o iGznnControlPro você consegue centralizar o controle do setup, dos programas de streaming e do gerenciamento de energia em um só lugar.

✓ Executável atualizado instalado nos PCs.

✓ Painel do celular salvo na tela inicial.

✓ APK Android instalado para Wake-on-LAN independente.

✓ OBS, Discord e Sonar testados no PC correto.

✓ Sensores funcionando ou corrigidos com o botão de reparo.

✓ PDF e logs acessíveis para suporte.

Se você estiver entregando o programa para outra pessoa, o ideal é compartilhar junto: o EXE, o APK e este manual. Assim o usuário já terá uma base visual para configurar tudo com mais facilidade.

Observação importante

Este manual foi atualizado com base nas telas e fluxos disponíveis na versão atual do projeto. Algumas integrações ainda dependem de teste em hardware/Windows/Android reais, então pequenas diferenças de tela e comportamento podem existir no seu ambiente.